

Tvåändsstickad mindre mössa storlek 50-52 cm




Garn: mössan är stickad i Vålbergsgarn från Wålstedts ullspinneri. Mössan väger ca 100 gram när den är färdig. Den är ganska liten i modellen, kontrollera för säkerhets skull omkretsen när kanten nertill är stickad. Om den blir lite stor kan det gå bra att sticka med stickor som är 4,5 mm. Den är delad i 8 delar i toppen.

Stickor: strumpstickor 5,0 mm.

Förbered garnet: Använd en nystmaskin eller en nystepinne så att det går att sticka med båda ändar från samma nystan. Först nystas den ena färgen och därefter den andra färgen utanför i samma nystan. Ta av en dryg meter garn av ena färgen. Tag en ände inifrån och en ände utifrån nystanet och gör en ögla av alla tre ändarna. Gör en ögla runt tummen av den garnänden som är lös, låt garnet göra en ögla runt tummen på vänster hand och stick in stickan i öglan så som visas på bilden nedan. (strunta i att garnet är dubbelt på bilden)



Håll de andra två trådarna i högra handen och låt den ena tråden gå under stickan och upp över den och ut till höger.



Låt öglan som sitter runt tummen gå upp över toppen av stickan. Upprepa detta – gör en ögla av den tråden som hålls i vänster hand, stick in stickan, tag den andra tråden på höger sida och låt den gå undre stickan och upp till höger igen. Fortsätt så att lägga trådarna till maskor. Se till att

uppläggnen inte tvinnar sig runt stickan och drag inte åt för hårt, det ska bildas små upphöjningar av garnet så som visas på bilden. Fördela maskorna på fyra stickor och sticka runt.



Att sticka ett varv **rätt**: Sätt i högra stickan i maskan på vänster sticka som om du skulle sticka en rät maska, lägg om den ena tråden från höger sida under stickan och upp framför arbetet och sticka maskan. Nästa maska stickas med den andra tråden som läggs **över** det första garnet och gör sedan likadant som vid första maskan, låt garnet gå från höger sida under stickan och upp framför arbetet, sticka maskan.



Att sticka ett varv **avigt**: Håll båda trådarna på framsidan av arbetet i höger hand. Stick in stickan i maskan på vänster sticka som om den ska stickas avigt. Ta upp den tråd som är längst bort från stickans spets, låt det gå upp över och runt den högra stickan och upp mot din kropp och så stickar du den avigt. Det vanligaste sättet att tvinna de aviga maskorna är att låta tråden gå **under** den främre tråden.



Beskrivning

Lägg upp 100 maskor. Slut maskorna till en ring och se till att uppläggningsvarvet inte är tvinnat. (25 maskor per sticka)

Sticka 1 rätt varv, 1 avigt varv, 1 rätt varv, därefter stickas ett varv där den mörka färgen ligger på framsidan och stickas avigt och den ljusa färgen ligger på insidan och stickas rätt. Alltså en rät maska med det ljusa garnet och en avig maska med det mörka, hela varvet runt.

Sticka 1 rätt varv, 1 avigt varv. Från och med nu stickas räta varv och ökning görs från mössans 100 maskor till 112 maskor.

Ökningsvarvet: Sticka 8 maskor, i nästa maska stickas 1 rät maska med båda trådarna = 1 ökning, sticka också nästa maska med två trådar = 1 ökning till. Nu stickas 14 maskor och i de 2 nästkommande maskorna stickas med två trådar, upprepa att sticka 14 maskor och öka i de 2 nästkommande hela varvet till 10 maskor återstår. Avsluta med 10 maskor efter sista ökningen på varvet.

Sticka därefter 20 räta varv.

Minskning för toppen av mössan:

Sticka 12 maskor, sticka ihop 2 maskor. Upprepa nu minskningarna varje varv och det blir förstås en maska mindre mellan minskningarna, så på nästa varv stickas 11 maskor, sticka ihop 2. Fortsätt minskningarna tills det finns 8 maskor kvar på varvet. Ta av trådarna och drag dem genom de 8 maskorna, drag åt och fäst trådarna.

Tvätta mössan innan den används så blir den ännu tätare och varmare.

©BarbroWilhelmsson 2020